

SOIN D'EPIDERMOLYSE BULLEUSE

4 grandes étapes

- Soin réalisé tous les 1 à 3 jours, selon les cas
- Administrer la prémédication selon la prescription, en respectant les délais d'action.

A : Préparation du matériel / environnement

- Evaluer la quantité nécessaire
- Préparer et disposer l'ensemble du matériel
- Pas de linge stérile





B : Découpage et retrait des bandes et pansements

- Découper et retirer les bandages / systèmes de maintien
- **Laisser ceux qui auraient adhéré**
- Evaluer l'aspect des pansements et des plaies visibles





C : Bain(s)

- Vérifier la température (37 degrés) - Pas d'eau stérile
- Entrer dans le bain délicatement **avec les pansements**
- Attendre que les pansements se décollent : environ 15 minutes
- Savonner le corps, même les plaies si cela est supporté par l'enfant
- Si prurit important : masser le contour des plaies en savonnant doucement
- Rinçage = deux possibilités
 - Deuxième bain : sortir l'enfant et l'introduire dans le bain de rinçage, attention à la température (refroidissement rapide pendant le temps du premier bain)
 - Rinçage à la douche : évacuer à moitié l'eau du bain, soulever l'enfant au dessus de l'eau, régler la température de la douche, baisser au maximum la pression et rincer. Rincer en dernier les parties lésées.
- Ensuite envelopper dans un champ stérile (pas de serviettes éponges en direct sur les plaies car risquent de coller)

1) 	Bain avec les pansements	2) 	Savonnage
---	--------------------------	--	-----------

D : Réfection des pansements

- Envelopper l'enfant dans un champ stérile (puis d'une serviette pour maintenir au chaud)
- Pour chaque plaie: identifier le stade de cicatrisation et adapter le pansement
- Evaluer l'état cutané : établir une chronologie dans la réfection des pansements en fonction de l'importance des plaies : commencer par les plus importantes
- Si les membres inférieurs sont très lésés : les envelopper dans un hydrocellulaire épais vaseliné, maintenu avec un Tubifast®

1) 	Percer les bulles.
2) 	Nettoyage des plaies, retrait des peaux mortes Ecouvillon + vaseline.
3) 	Positionner l'hydrocellulaire sur la plaie propre Découper de telle façon que le pansement ne fasse aucun pli.
4) 	Enfiler le Tubifast®, à l'envers et par-dessus les hydrocellulaires (doublé si besoin pour un meilleur maintien).

